宇都宮ケーブルテレビ



インターネット 設 定 ガ イ ド

I - ネ	ベットワーク設定の確認	•	•	•	•	•	2
II- 1	′ンターネット接続設定	•	•	•	•	•	10
I I- ≯	ペール設定	•	•	•	•	•	24
IV- ま	3問い合わせ・その他	•	•	•	•	•	51

I - ネットワーク設定の確認

【はじめに】

新品の P C やリカバリー直後など接続設定が初期状態の場合は、この章のネットワーク設定の確認作業は必要はありません。 Π -インターネット接続設定(10 ページ)にお進みください。

他社プロバイダからの乗換えや、別のネットワークに接続していたパソコンを弊社回線に接続する際に、この章を参照しながらネットワークの設定をご確認下さい。


※会社・事務所等で社内LANを組んでいる場合の設定につきましては、社内のネットワーク管理担当者様にご確認下さい。

※日本語版Windows XP/Vista/7、Mac OS 10 以外の OS に関しましては、接続可能ですがサポート対象外となります。


【ネットワーク設定の確認 目次】

Windows 7	•	•	•	•	•	•	3
Windows Vista	•	•	•	•	•	•	4
Windows XP	•	•	•	•	•	•	5
Mac OS X (MacOS 10.6/10.5)	•	•	•	•	•	•	6
Mac OS X (MacOS 10.4/10.3)	•	•	•	•	•	•	7
Mac OS X の注意点	•	•	•	•	•	•	8
ダイヤルアップ接続・プロキシについて							9

- 1. [スタート 👩]から[コントロールパネル]の順にクリックします。
- 2. [ネットワークとインターネット]から [ネットワークと共有センター] を開き、左側の項目にある[アダプターの設定と管理] をクリックします。
- 3. [ローカルエリア接続]をダブルクリックで開き、[ローカルエリア接続の状態-全般]の画面左下にある[プロパティ]ボタンを クリックします。



4. **[インターネットプロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)]**選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。 **[インターネットプロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティ-全般]**画面内の**[IP アドレスを自動的に取得する]**[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]の 2 つにチェックが入っていることを確認後**[OK]ボタン**をクリック。



残りの画面をすべて閉じて終了となります。
 現在ダイヤルアップで接続されている場合は、9ページもご確認下さい。


- 1. [スタート 👩] [コントロールパネル]の順にクリックします。
 - ※「クラシック表示」が選択されるときは「コントロールパネルホーム」クリックします。
- 2. **[ネットワークとインターネット]→ [ネットワークと共有センター]** の順にクリックします。
- 3. [ネットワークと共有センター]画面の左側にある[ネットワーク接続の管理]をクリックします。
- 4. **[ローカルエリア接続]アイコン**をダブルクリックで開き、**[ローカルエリア接続の状態-全般]画面の左下にある[プロパティ] ボタン**をクリックします。






[ローカルエリア接続]アイコンが存在していない場合、パソコンのネットワーク機能が正常に動いていない可能性が考えられます。お使いのパソコンメーカーのサポートまでお問い合わせ下さい。


5. [インターネットプロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)]選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。
[インターネットプロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティ-全般]画面内の[IP アドレスを自動的に取得する][DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]の2つにチェックが入っていることを確認後[OK]ボタンをクリック。





残りの画面をすべて閉じて終了となります。
 現在ダイヤルアップで接続されている場合は、9ページもご確認下さい。


- 1. **[スタート <u># スタート</u>]-[コントロールパネル]**の順にクリックします。
- 2. [ネットワークとインターネット接続]をクリックします。
- 3. [ネットワーク接続]をクリックします。
- 4. **[ローカルエリア接続]アイコン**をダブルクリックで開き、**[ローカルエリア接続の状態-全般]画面の左下にある[プロパティ] ボタン**をクリックします。






[ローカルエリア接続]アイコンが存在していない場合、パソコンのネットワーク機能が正常に動いていない可能性が考えられます。お使いのパソコンメーカーのサポートまでお問い合わせ下さい。

5. [ローカルエリア接続のプロパティ-全般]画面内の[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し[プロパティ]をクリック。 [インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ-全般]画面内の[IP アドレスを自動的に取得する][DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]の 2 つにチェックが入っていることを確認して[OK]ボタンをクリックします。





6. [ローカルエリア接続のプロパティ]画面に戻ってきますので、[OK]ボタンで残りの画面をすべて閉じてください。 以上で終了となります。現在ダイヤルアップで接続されている場合は、9ページもご確認下さい。 1. [アップルマーク]-[システム環境設定...]の順にクリックします。

一覧から[ネットワーク]をクリックします。下図左側の接続先の一覧から[Ethernet]を選択します。

構成:から[DHCP サーバを使用]を選択します。[適用]をクリックします。



- 2. 設定画面左側の接続先選択の優先順位において、「Ethernet」を最優先(一番上)にします。
 - をクリックして、**[サービスの順序を設定]**をクリックします。



表示されたサービスの順序から「**Ethernet**」が一番上になるように、他のサービスをドラッグします変更完了後、[**OK**] ボタンをクリックし、ネットワークの画面から [**適用**] ボタンをクリックします。以上で終了となります。


1. **[アップルマーク]-[システム環境設定...]**の順にクリックし、**[ネットワーク]**をダブルクリックで開きます。



2. 表示から[内蔵 Ethernet]を選択します。[TCP/IP]タブをクリックします。※IP アドレスはお客様によって異なります。 設定から[DHCP サーバを参照]を選択します。[今すぐ適用]をクリックします。



動作中のネットワークポートで表示される動作中のポートにおいては、内蔵 Ethernet の優先度を一番上にして下さい。



以上で終了となります。

パソコン個別の問題により DNS サーバの設定を個別に入力しないと接続が出来ない場合があります。

接続が上手くいかない場合は、以下の操作をお試しください。(正常に接続出来ている場合は必要ありません。)


1. [DNS サーバ]の項目に数字で[219.122.96.70]もしくは[219.122.96.71]を入力し、適用をクリックします。




ダイヤルアップ接続・プロキシについて

弊社のインターネット接続は、ダイヤルアップ接続ではありません。現在ダイヤルアップで接続されている場合は、次のことをご確認下さい。

1. インターネットエクスプローラーの場合[ツール]-[インターネットオプション]-[接続]タブの順に進むと下の画面が現れます。接続で[ダイヤルしない]にチェックされているかご確認下さい。



2. また、弊社のインターネットサービスはプロキシサーバーを使用しておりません。次の設定を確認して下さい。 [ツール]-[インターネットオプション]-[接続]-[LAN の設定]の順に進むと次の画面が現れます。 チェックが入っていないことを確認して下さい。



II - インターネット接続設定


【はじめに】

LAN ケーブル (ストレートタイプ) をご用意下さい。

パソコン複数台を同時に接続する場合には、市販の**ブロードバンドルーター**が必要になります。ルーターの接続手順は 11 ページ をご参照下さい。

【接続準備】

- 1. モデム (終端装置) とパソコンの電源は落としておきます。
- 2. **モデム (終端装置)** とパソコンを **LAN ケーブル**で繋いでいただき、①モデム (終端装置) ②パソコンの順番で電源を入れます。



新しいパソコンを接続する際も同じ手順になります。

CATV ネット、CATV 光ネット、ADSL ネットの場合は、以上の手順だけでインターネット接続が開始されます。 引き続き **24 ページ**以降を参照しながら**メール設定**を行って下さい。

フレッツ光、フレッツ ADSL、ADSL ブリッジ接続の場合は、PPPoE 接続設定が必要になります。 引き続き 12 ページに進んでいただき、お使いの回線種類を確認した上で接続設定を行って下さい。

【パソコン複数台の接続】

市販のブロードバンドルーターをご用意下さい。

※弊社でブロードバンドルーターのレンタル・販売は行っておりません。

- 1. モデム(終端装置)とブロードバンドルーター、パソコンの電源は落としておきます。
- 2. **モデム (終端装置)** と**ブロードバンドルーター**を LAN ケーブルで繋ぎます。


ブロードバンドルーターとお客様のパソコンを LAN ケーブルで繋ぎます。

①モデム(終端装置)、②ブロードバンドルーター、③パソコンの順番で間隔を少し開けながら電源を入れます。

3. ブロードバンドルーター付属の取扱説明書に沿って、ルーター設定を行います。

※ブロードバンドルーター設定でのご注意点

動作モード(接続方式)は、**ローカルルーターモード**(DHCP接続と表記される機種もあります)をお選び下さい。 ブロードバンドルーターの設定方法につきましては付属の取扱説明書をご覧下さい。



フレッツ光、フレッツ ADSL、ADSL ブリッジ接続の場合は、PPPoE 接続設定が必要になります。 引き続き 12 ページに進んでいただき、お使いの回線種類を確認した上で接続設定を行って下さい。 フレッツ光・フレッツ ADSL、ADSL ブリッジ接続には、接続用 ID とパスワードを設定する必要があります。 ご契約時に弊社が発行した「インターネット接続用アカウント(PPPoE)のご案内」の用紙をご用意下さい。



※「メールサービス開始案内」の用紙ではありませんので ご注意下さい。

※用紙を紛失した場合は**郵送にて再発行**しますので、弊社サポートセンター(028-638-8093)までご連絡下さい。 尚、ID・パスワードは電話・FAX・メールではお教えできませんので予めご了承下さい。

【回線種類別目次】

サービス種類	接続方法	ページ		
	フレッツ接続ツールを使った		13	
フレッツ光	自動接続設定(フレッツシリーズはこちらを批	13		
フレッツADSL	OS標準のPPPoEクライアントを使い、 パソコン内に手動接続設定	Windows 7	• • • 14	
		Windows Vista	• • • 15	
		Windows XP	• • • 16	
ADSLブリッジ接続	ハノコン内に十割技術協及と	Mac OS X (10.6/10.5)	• • • 17	
		Mac OS X (10.4以前)	• • • 20	
共通	お手持ちのブロードバンドルーター内に接続設定		• • • 23	

ご契約時に NTT 東日本より送付されました書類に添付された「超カンタン設定 CD-ROM(フレッツ接続ツール)」、 弊社発行の「インターネット接続用アカウント(PPPoE)のご案内」の用紙をご用意下さい。

CD-ROM をパソコンにセットしますと、接続設定の案内が表示されますので、画面の指示に従って必要項目を入力していきます。 詳細につきましては、NTT 東日本からの書類に同封の「超カンタン設定ガイド」をご参照下さい。

※接続用 ID とパスワードは、ご契約時に弊社が発行致しました「インターネット接続用アカウント(PPPoE)のご案内」の用紙に記載しております。弊社発行の「メールサービス開始案内」の用紙ではありませんのでご注意下さい。


※「超カンタン設定 CD-ROM(フレッツ接続ツール)」は MacOS10 に対応しておりません。NTT ひかり電話ルーター付属の取扱説明書に沿って直接ひかり電話ルーターに接続設定を入れるか、17 ページ以降を参考にパソコン側に接続設定を入れて下さい。



手動接続設定—Windows 7

※Administrator 権限のアカウントで設定を行って下さい。

- 1. [スタート 👩][コントロールパネル]の順にクリックし、コントロールパネルを開きます。
- 2. [ネットワークとインターネット][ネットワークと共有センター]の順にクリックします。
- 3. [ネットワークと共有センター]画面の[新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックします。
- 4. **[インターネットに接続します]**を選択して、**[次へ]**クリックします。
- 5. [新しい接続をセットアップします]をクリックします。
- 6. **[ブロードバンド (PPPoE)]**をクリックします。
- 7. 「インターネット接続用アカウント (PPPoE) のご案内」の用紙を参照しながら、[ユーザー名 (ユーザーID)][パスワード] を入力、「このパスワードを記憶する」にチェックを入れ、[接続名]に UCATV と入力し[接続]をクリックします。 インターネットの接続が開始されます。






パソコンの電源を落とすとインターネットの接続も終了します。再接続は下記の手順より行って下さい。

[スタート][コントロールパネル][ネットワークとインターネット][ネットワークと共有センター]

[アダプターの設定の変更]の順番で開いていただくと、7.で作った接続用アイコンがありますのでクリックします。 続いて接続画面が表示されますので、「接続]ボタンを押すことで接続が開始されます。

※デスクトップに接続用アイコンのショートカットを作っておくと便利です。






手動接続設定—Windows Vista

※Administrator 権限のアカウントで設定を行って下さい。

- 1. **[スタート**]から**[コントロールパネル]**の順にクリックします。 この際「クラシック表示」が選択されるときは「コントロールパネルホーム」クリックします。
- 2. [ネットワークとインターネット][ネットワークへの接続] の順にクリックします。
- 3. **[接続またはネットワークをセットアップします]**をクリックします。
- 4. [インターネットに接続します]を選択して、[次へ]クリックします。
- 5. [新しい接続をセットアップします]をクリックします。
- 6. [ブロードバンド (PPPoE)]をクリックします。
- 7. 「インターネット接続用アカウント (PPPoE) のご案内」の用紙を参照しながら、[ユーザー名 (ユーザーID)][パスワード] を入力し、「このパスワードを記憶する」にチェックを入れ、[接続]をクリックして次の画面へ進み、[閉じる]をクリックします。





8. **[スタート] - [接続先]**をクリックします。

接続済みとなっていれば、インターネット接続が正常に行われています。




パソコンの電源を落とすとインターネットの接続も終了します。再接続は上記8.の手順より行って下さい。

手動接続設定—Windows XP

※Administrator 権限のアカウントで設定を行って下さい。

- 1. [スタート 🚜 スタート]ボタンから[コントロールパネル]の順にクリックします。
- 2. [ネットワークとインターネット接続]をクリックします。
- 3. [新しい接続を作成する]をクリックします。
- 4. 新しい接続ウィザードが表示されます。[次へ]をクリックします。
- 5. **[インターネットに接続する]**を選択し**[次へ]**をクリックします。
- 6. **[接続を手動でセットアップする]**を選択し**[次へ]**をクリックします。
- 7. [ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する]を選択し、[次へ]をクリックします。
- 8. ISP名に[UCATV]と入力し、[次へ]をクリックします。
- 9. 「インターネット接続用アカウント (PPPoE) のご案内」の用紙を参照しながら、[ユーザー名 (ユーザーID)][パスワード][パスワードの確認入力 (パスワードの再入力項目)]を入力して、[次へ]をクリックします。



- 10. [この接続へのショートカットをデスクトップに追加する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。
- 11. デスクトップ上に、UCATV アイコンが作成されます。



画面に、このアイコンがない場合は、[スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の中に、同じアイコンがあります。

12. デスクトップ上のアイコンをダブルクリックし、[接続]をクリックします。

接続中の画面が表示されます。この画面が消えるとインターネット接続が開始されます。



パソコンの電源を落とすとインターネットの接続も終了します。再接続は上記 12.の手順より行って下さい。

- 1. [アップルマーク]-[システム環境設定...]の順にクリックします
- 2. **[ネットワーク]**をクリックします
- 3. **[構成:]** をクリックして、**[PPPoE サービスを構成...]**に変更します。



4. **[完了]**をクリックします。



5. 「インターネット接続用アカウント(PPPoE)のご案内」の用紙を参照しながら、[PPPoE サービス名:]に UCATV を、
[アカウント名:]にユーザーID を、[パスワード:]にパスワードを入力します。
[パスワードを記憶]と[メニューバーに PPPoE の状況を表示]にチェックを入れ、[詳細] をクリックします。



[PPP タブ]をクリックし、[設定:]から[セッション]を選択します。下図のように、必要な時に自動的に接続にチェックを付けます。必要項目を選択後、[OK] をクリックします。



6. [適用]をクリックします。自動的に接続されます。



接続が完了すると、下記図のように状況が表示されます。
 左上の赤い [閉じる] ボタンで画面を閉じます。



※ブラウザソフトやメールソフトを起動すると自動的に接続されますが、接続ができないときは、次の手順を行って下さい。

1. メニューバーの[PPPoE ステータス く・・・>]より[ネットワーク環境設定を開く]をクリックします。

2. [接続] をクリックします。



3. 接続が完了すると、下記図のように状況が表示されます。

左上の赤い [閉じる] ボタンで画面を閉じます。




※Mac OS 10.4 を基本に作成していますので、10.4 よりも前の OS をご利用の場合は、画面表示が若干異なる場合があります。

- 1. [アップルマーク]-[システム環境設定...]の順にクリックします
- 2. [ネットワーク]をクリックします
- 3. [場所:]を[新しい場所...]に変更します。



4. [新しい場所の名前]に UCATV を入力し、[OK]をクリックします。



5. [表示:]を[動作中のネットワークポート]に変更し、[内臓 Ethernet]以外のチェックを外します。




6. [表示:]を[内蔵 Ethernet]に変更し、[PPPoE]のタブをクリックします



7. [PPPoE]を使って接続するをチェックします。

[インターネット接続用アカウント(PPPoE)のご案内]の用紙を確認しながら、[アカウント名(ユーザーID)]、 [パスワード]を入力し、[パスワードを保存する][メニューバーに PPPoE ステータスを表示する]にチェックを入れます。



8. **[PPPoE オプション...]**をクリックします。

TCP/IP アプリケーションを起動するときに自動的に接続するをチェックします。


接続を続けるために[30]分おきにメッセージを表示するはチェックしません。

次の時間操作しないと接続を解除する[15]分間をチェックします。

ユーザーがログアウトするときに接続を解除するをチェックします。

PPP エコーパケットを送信をチェックします。

詳細なログを作成する チェックしません。 設定を確認後、[OK]をクリックし、前の画面に戻ります。




9. 「今すぐ適用]をクリックします。



※ブラウザソフトやメールソフトを起動すると自動的に接続されますが、接続ができないときは、次の手順を行ってください。

1. メニューバーの[PPPoE ステータス <・・・>]より[接続]をクリックし、接続の確認を行って下さい。



2. また、上記 1. の手順で**[Internet Connect を開く]**と選択すると下記の画面から[接続]をクリックすることで、接続も可能です。その際接続時に割り当てられたグローバル IP が確認できます。



例) NEC 製ルーターの場合

※メーカーによってルーター設定画面の呼び出し方、画面構成は異なりますので、ルーターの取扱説明書をご参照下さい。

1. ルーター設定画面から**[基本設定]**を開き、動作モード**[PPPoE ルータ]**を選択後、下の設定ボタンをクリックします。



2. [接続先設定]を開き、必要項目を入力します。

[接続先名]はご自由に決めていただいて結構です。[ユーザー名]と[パスワード]は、弊社発行の「インターネット接続用アカウント (PPPoE) のご案内」用紙に記載のあるユーザー名とパスワードを入力します。入力後、右下の [設定]ボタンをクリック後、左上にある[保存]のボタンをクリックして設定終了となります。




III - メール設定

【はじめに】

弊社発行の「メールサービス開始案内」の用紙をご用意下さい。

用紙を紛失した場合は**郵送にて再発行**しますので、弊社サポートセンター(028-638-8093)までご連絡下さい。 尚、メールパスワードは電話・FAX・メールではお教えできませんので予めご了承下さい。



【メール設定 目次】

Windows Live メール 2011	• • • • • 25
Windows Live メール 2009	• • • • • 28
Windows メール	• • • • • • 31
Outlook 2010	• • • • • 33
Outlook 2007	• • • • • 35
Outlook XP(2003/2003)	• • • • • 37
Outlook Express	• • • • • 39
Apple Mail (MacOS 10.6~10.4)	• • • • • • 41
Apple Mail (MacOS 10.3)	• • • • • 44
Apple Mail で設定内容を変更する場合	• • • • • 45
Apple Mail 設定後の注意	• • • • • 46
Apple Mail (iPhone · iPad)	• • • • • 47
Android (PC メール)	• • • • • 49

※1.~2.はパソコンに Windows Live メールがインストールされていない場合の手順です。 すでにインストール済みの場合は、3.の画面よりお読み下さい。

1. 左下の[スタート]ボタン から、[はじめに][Windows Live]の順でクリックします。
Windows Live のホームページが表示されますので、[今すぐダウンロード]ボタンをクリックします。







2. 保存したファイルをダブルクリックして実行し、画面の指示に従ってメールのインストールを行います。




3. **[スタート]**ボタン **(あ) から[すべてのプログラム][Windows Live][Windows Live メール]**の順番にクリックして Windows Live Mail2011 を起動し、**[アカウント]**から**[電子メール]**を選択します。






4. 「メールサービス開始案内」を確認しながら、[電子メールアドレス][パスワード][表示名]を入力していき、[次へ]ボタンを クリックします。表示名は自由に決めていただいて結構です。




5. **[サーバーのアドレス][ログオンユーザー名(ユーザーID)]**を入力し、**[次へ]**ボタンをクリックします。




6. [完了]のボタンを押して次の設定項目に移ります。




7. メール画面左上のある **Windows Live メールボタン(青色のボタン)**から**[オプション]**を選択し、**[電子メールアカウント]** をクリックします。




8. **[アカウント]**画面が表示されますので、先ほど入力したアカウント情報を選択して、**[プロパティ]**をクリックします。 次にプロパティの画面が表示されますので、**[詳細設定]内にある[配信]の[サーバーにメッセージのコピーを置く]**のチェックを外し、**[OK]**ボタンをクリックします。**[アカウント]**に戻ってきましたら**[閉じる]**を押して終了となります。







1. 左上のメニューバーから「ツール」「アカウント」「追加」の順でクリックします。




メニューバーが表示されていない場合は、右側のボタンから「**メニューバーの表示」**を選択し、メニューバーを表示させます。




2. 「電子メールアカウント」を選択し、「次へ」をクリックします。




3. **「メールサービス開始案内」**の用紙を確認しながら、設定項目を入力していき、**[次へ]**のボタンをクリックします。




4. 引き続き設定項目を入力していき、[次へ]ボタンをクリックします。



5. [完了]ボタンを押します。




6. アカウントの画面に戻り、先ほど入力したアカウント情報を選択して、[プロパティ]のボタンをクリックします。




7. **[詳細設定]**の項目を開き、「サーバーにメッセージのコピーを置く」のチェックを外して「OK」ボタンを押します。 アカウントの画面に戻ってきますので、**[閉じる]**のボタンを押して終了となります。



[ツール][アカウント]の順にクリックし、[インターネットアカウント]画面を表示します。




[インターネットアカウント]画面から[追加]ボタンをクリック






[表示名](差出人の名前になります。自由にお決め下さい。)を入力し、[次へ]をクリックします。 [電子メールアドレス]に弊社発行のメールアドレスを入力し、[次へ]をクリックします。







4. 「メールサービス開始案内」の用紙を確認しながら、設定項目を入力していき、[次へ]のボタンをクリックします



5. 引き続き設定項目を入力していき、[次へ]ボタンをクリックします





6. [完了]をクリックします。画面をすべて閉じて設定は終了となります。




1. [ファイル][情報]から[アカウントの追加]を選択します。

[自動アカウントセットアップ]画面が表示されますので、[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)]にチェックを入れ、[次へ]ボタンをクリックします。







2. [サービスの選択]画面から[インターネット電子メール]を選択し[次へ]ボタンをクリックします。



3. 「メールサービス開始案内」の用紙を確認しながら、[名前(差出人のお名前)][電子メールアドレス][受信メールサーバー] [送信メールサーバー][アカウント名][パスワード]の項目を入力し、[詳細設定]をクリックします。




4. [詳細設定]項目にある「サーバーにメッセージのコピーを置く」のチェックを外し、[OK]ボタンをクリックします。



5. **[インターネット電子メール設定]**に戻りますので、**[次へ]**のボタンをクリックします。


[テストアカウント設定]画面が表示されますので状況が[完了]になっていることを確認し、[閉じる]ボタンをクリックします。 もしエラーが表示された場合は、入力に誤りがありますので、[インターネット電子メール設定]画面に戻って入力項目の確認 を行って下さい。




6. **[テストアカウント設定]**画面を閉じると**[セットアップ完了]**の画面が表示されますので、右下の[完了]ボタンを押して終了となります。



1. [ツール][アカウント設定]の順にクリックします。



2. [電子メールアカウント]の画面が表示されますので、[電子メール]タブから[新規]をクリックします。
次に[電子メールサービスの選択]の画面が表示されますので、[Microsoft Exchange、POP3、IMAP、または HTTP]をチェックし、「次へ]をクリックします。



3. [自動アカウントセットアップ]画面が表示されますので、最下部にある[サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する]をチェックし、[次へ]をクリックします。



4. [電子メールサービスの選択]の画面が表示されますので、[インターネット電子メール]チェックして[次へ]をクリックします。




5. **[インターネット電子メール設定]**画面が表示されますので、「メールサービス開始案内」を確認しながら、**[名前(差出人のお名前)][電子メールアドレス][サーバー情報][アカウント名][パスワード]**の項目を入力し、**[次へ]**をクリックします。




6. [完了]をクリックします。以上で設定は終了です。




1. **[ツール][電子メールアカウント]**の順にクリックします。




2. [新しい電子メールアカウントの追加]にチェックを付けて、[次へ]をクリックします。



3. [POP3]にチェックを付けて[次へ] をクリックします。



4. [インターネット電子メールの設定(POP3)]画面が表示されますので、「メールサービス開始案内」を確認しながら、 [名前(差出人のお名前)][電子メールアドレス][サーバー情報][アカウント名][パスワード]の項目を入力し、 [アカウント設定のテスト]ボタンをクリックします。




5. [テストアカウント設定]画面が表示されますので状況が[完了]になっていることを確認し、[閉じる]ボタンをクリックします。 もしエラーが表示された場合は、入力に誤りがありますので、[インターネット電子メールの設定]画面に戻って入力項目の確認を行って下さい。




6. **[インターネット電子メールの設定(POP3)]**画面に戻ってきますので、**[次へ]**ボタンをクリックします。 最後に**[セットアップ完了]**の画面が表示されますので、**[完了]**をクリックして終了となります。




1. Outlook Express を起動して**[ツール] [アカウント]**の順にクリックします。



2. [追加]ボタンをクリックし、[メール]を選択します。



3. 表示名(差出人の名前になります)を入力し、**[次へ]**をクリックします。 次に弊社発行のメールアドレスを入力し、**[次へ]**をクリックします。






4. 「メールサービス開始案内」の用紙を確認しながら、[**受信メールサーバー][送信メールサーバー]**を入力し、**[次へ]**のボタン をクリックします



5. [アカウント名(ユーザーID)][パスワード]を入力していき、[次へ]ボタンをクリックします



6. [完了] をクリックします。画面をすべて閉じます。以上で設定は終了です。




1. Dock から Mail を起動します。

Dock に Mail が登録していない場合は、[Macintosh HD] のアイコンをクリックし、開かれたウィンドウから [アプリケーション] をクリックします。アプリケーション一覧から [Mail] をクリックします。

[Mail] [環境設定] の順にクリックします。



3. [アカウント] を選択し、左下の[+] ボタンをクリックして次の 4 へ進みます。



4. **[メールサービス開始案内]** の用紙を確認しながら**[氏名(差出人の名前)][メールアドレス][パスワード]**を入力し、**[続ける]**をクリックします。




5. **[アカウントの種類]**は**[POP]、[受信用メールサーバ]**を入力し、**[続ける]**をクリックします。


[接続確認中]のメッセージが表示されますので、完了するまで数分程度お待ち下さい。



接続確認中、以下のメッセージが表示された場合は、そのまま[続ける]をクリックします。



接続確認完了後、以下のエラーメッセージが表示された場合には、設定の一部に誤りがありますので、戻って入力情報をご確認下さい。問題がない場合は、次の 6.に自動的に進みます。



6. **[送信用メールサーバ]**を入力し、**[続ける]** をクリックします。

その下にある[認証を使用]はチェックを付けません(ユーザ名、パスワードは空欄)



接続確認完了後、以下のエラーメッセージが表示された場合には、設定の一部に誤りがありますので、戻って入力情報をご確認下さい。問題がない場合は、次の7.に自動的に進みます。



7. **[送信メールのセキュリティ]**が表示されますので、[SSL を使用]には**チェックを入れずに [続ける]** をクリックします。



8. [アカウントの概要]が表示されますので、項目内容の確認後、[作成]をクリックします。



尚、アカウント画面が表示されている場合、**赤い閉じるボタン**をクリックし画面を閉じます。設定内容を保存というメッセージが表示されたら、 [保存] をクリックします。

引き続き、46ページのメール設定—Apple Mail 設定後の注意点をご確認下さい。

1. Dock から Mail を起動します。

Dock に Mail が登録していない場合は、[Macintosh HD] のアイコンをクリックし、開かれたウィンドウから [アプリケーション] をクリックします。アプリケーション一覧から [Mail] をクリックします。



2. **[ようこそ Mail]**への画面が表示されますので**[メールサービス開始案内]** の用紙を確認しながら各項目の入力を行います。 受信用メールサーバ: に変更後の**受信 (POP) メールサーバー** を入力します。

[氏名]は差出人のお名前でご自由にお決め下さい。[アカウントの種類]は POP になります。

必要項目の入力後、[OK]をクリックします



3. アカウントの保存確認メッセージが表示されますので、**[保存]**をクリックします。




引き続き、46ページのメール設定—Apple Mail 設定後の注意点をご確認下さい。

メール設定—Apple Mail で設定内容を変更する場合

メールアドレスの変更を行った際など、再設定時にご参照下さい。

※アカウント自体を削除してしまうと、それまでに受信していたメールも全て削除されますのでご注意下さい。

1. **[Mail] [環境設定]** の順にクリックします。




2. **[メールサービス開始案内]** の用紙を確認しながら、すでに登録されているメールアカウントの項目を修正します。 メールアドレス: に変更後の**メールアドレス** を入力します。

受信用メールサーバ: に変更後の**受信用 (POP) メールサーバ**を入力します。

ユーザ名: に変更後の**アカウント名(ユーザ ID)** を、パスワード: に変更後の**パスワード**を入力します。

送信用メールサーバ(SMTP): に変更後の送信用(SMTP)メールサーバを入力します。



必要項目の入力後、左上の赤い閉じるボタンをクリックします。

3. アカウントの保存確認メッセージが表示されますので、**[保存]** をクリックします。



メール設定—Apple Mail 設定後の注意点

Apple Mail では、メール受信後も**メッセージのコピーをサーバに残す**という設定になっているため、そのままにしておくと容量オーバーで受信メールが受け付けられなくなってしまいます。

メールの受信後に**メッセージのコピーを残さない設定に変更**することで、容量オーバーによるメール不着を回避することができますので以下の手順で設定の確認を行って下さい。


1. **[Mail] [環境設定]** をクリックします。



2. 下図の**「アカウント**] から、**[詳細]** をクリックします。

複数メールアドレスがある場合、図左の対象のアカウントを選択します。

アカウントの詳細画面から、**「メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから取り除く」**の項目に**チェックを付け**、左上の赤い閉じるボタンをクリックします。



3. アカウント画面を閉じる際に、変更内容を保存の確認画面が表示されますので、【保存】 をクリックします。



弊社メールアドレスは、弊社回線《弊社モデムに繋いだ無線 LAN(Wi-Fi)環境》で送受信が可能となります。 携帯電話回線(3G)での接続の場合、メールの受信はできますが送信はできませんのでご注意下さい。

1. [設定]のアイコンを選択し、設定のメールから[その他]を選択します。





2. 書類を確認しながら、**名前、アドレス、パスワード**の項目を入力していき、右上の**[保存]**ボタンを押して次の画面に進みます。 次の画面の一番上の項目は**[POP]**を選択し **[メールサーバ]**情報を入力。**送信メールサーバのユーザ名とパスワードは空欄にします**。





3. 下記ようなメッセージ (SSL あり/なしの選択) が表示された時は**[はい]**を選択します。接続確認 (数分掛ります) ののち、終了となります。





メール設定—Android

※au IS03(Android2.1)で作成した画面です。お使いの機種、Androidのバージョンにより画面構成が異なる場合があります。

弊社メールアドレスは、弊社回線《弊社モデムに繋いだ無線 LAN(Wi-Fi)環境》で送受信が可能となります。

携帯電話回線(3G)での接続の場合、メールの受信はできますが送信はできませんのでご注意下さい。

1. PC メールのアイコンをタップします。メールアカウントの登録画面が表示されますので、「メールサービス開始案内」の用紙 を確認しながら[メールアドレス][パスワード]を入力し、[次へ]をタップ。アカウントのタイプは[POP3]を選択します。



2. 受信サーバーの設定

[POP3 サーバー (受信メールサーバー名)]を入力します。ポート番号は[110]、セキュリティの種類は[なし]を選択します。 サーバーからメールを削除の項目は[削除しない]を推奨します。入力が終わりましたら[次へ]をタップします。

送信サーバーの設定


[SMTP サーバー(送信メールサーバー名)]を入力します。ポート番号は[25]、セキュリティの種類は[なし]を選択します。 [ログインが必要]のチェックは外しておきます。入力が終わりましたら[次へ]をタップします。





メールサーバー名はお使いのメールアドレス毎に違いますので、 「メールサービス開始案内」の用紙を確認しながら間違いの無いよう入力します。 [次へ]のボタンを押すと自動的に

通信確認が行われます。エラーが 表示された場合は入力に誤りがあ りますのでご確認下さい。 3. [アカウントのオプション]はお使いの環境に合わせてご自由にお決め下さい。決まりましたら、[次へ]をタップします。 [このアカウントに名前を付ける]は任意の設定名を(省略可)、[あなたの名前]には差出人のお名前を入力します。 [完了]のボタンをタップして設定は終了となります。





Ⅳ- お問い合わせ・その他

【ご契約内容の変更申請】

メールアドレス追加やホームページの開設等、ご契約内容の変更は、弊社ホームページからご申請いただけます。 ホームページ右上にある**[加入者サポート]**から**[ご契約内容の変更]**をクリックして下さい。



【こんなときは】

Q.インターネットに繋がらない、新しいパソコンを購入したが取り付け方が分からない。

A.本書 10 ページを参考に、モデムの電源を落としてからパソコンに繋いでいただき、モデムの電源を再投入して接続をお試し下さい。

Q.レンタルしているモデムの電源が入らなくなった。

A.弊社のサポートまでご連絡ください。交換用モデムを送付致します(無料)。モデムの交換は、同封する「モデム交換手順書」 に従い、お客様自身で行って下さいますようお願い申し上げます。フレッツ ADSL 及び B フレッツのモデム(終端装置)故障に つきましては NTT の 113 までお問い合わせ下さい。

Q.ホームページを見たりすることができるのに、メールの送受信だけ上手くいかない。

A.メールの設定が壊れている、あるいは間違っている可能性があります。本書 24 ページ以降を参考に、今ある設定を削除後メールの再設定をお試しください。「Over-quota」というエラーメッセージが出る場合は、本書 24 ページ以降を参考に、メールソフトの「サーバーにメッセージのコピーを置く」設定が入ったままになっていないかご確認下さい。

ご不明な点・ご質問等ございましたらお気軽に上記窓口までお問い合わせ下さい。

【ユーキャット見本市】

http://www.ucatv.ne.jp/

弊社では、インターネットライフを更に楽しいものにするコンテンツ事業にも取り組んでおります。

是非、当社の下記コンテンツにつきましても、ご活用ください。





【ケータイ小説&コミック 星の砂】

http://hoshi-suna.jp/

小説とまんがの投稿サイト!レビューや掲示板でお友達との 意見交換ができる!皆さんの作品をお待ちしております!







【動画宮チャンネル】

コミュニティー番組「宮チャンネル」をインターネットで見よう!

地域のニュースやイベント紹介・話題のお店や仲間の紹介・宇都宮市の広報番組など地元密着の情報満載です。 地元情報満載「動画宮チャンネル」を今すぐチェック!



【通販サイト あるよ】

http://aruyo21.jp/

通販「あるよ」は、栃木の有名な"食"を厳選!

宇都宮の餃子の有名店はもちろん、地元の人気スイーツショップや果物農家直産の梨など、栃木県がほこる人気の美味しい 食べ物を気軽に買うことのできるショッピングサイトです。



